磁気データの設定のしかた

新たに設計する場合は、「MAG」とは表示されている「レイアウト」を選びます。

※「磁気エンコード機能つきのプリンター」をお使いの場合に設定ができます。

1.印刷レイアウト「編集」の画面から、「MAGの入ったレイアウト名」を選びます。 (例示では、「会員証MAG」を選びました。)

2.レイアウトを開いたら、まず、「データベース」の選択を選びます。



3.パルをインストールしたフォルダーから「Database」の中にある「thanks.mdb」を選択します。



4.つづいて「テーブル」の選択に進む増す。

🕑 らべる丸 Ver1.5 - 会員証MAG(単票・表) (86.00 m	m x 54.00 mm)
ファイル(F) 印刷面(P) 編集(E) 設計タイプ(S) 表示(V)	オブジェクト(O) (データベース(D)) フォームデータ(R) ヘルプ(
	データベース の選択(D) テープル の選択(T)
会員証MAG(単票・表)(86 □ □ × MEMBER'S CARD **********************************	
TEL: 電話養考 SET: SET: SET: SET: SET: SET: SET: SET:	

5.テーブル名の項から「customer」を選択します。



(1)なお、磁気エンコード」の機能は、ブリンターに装備されている「固有の機能」です。
「磁気エンコード機能」付きのプリンターをお使いの場合に可能です。
(2)また、磁気データの書き込みは、「カード裏面」の磁気テープに行います。
(3)印字面と同一面に「磁気テープ」がある場合には、「両面印刷」 仕様のプリンターをお使いください。 6.続いて、プリンターの設定をします。

①画面左上にある「ファイル」から「プリンターの設定」を選択します。

	らべる丸 Ver1.5 - 会員証MAG	3(単票・表) (86.00 mm
771	(W(F) 印刷面(P) 編集(E)	设計917°(S) 表示(V) 17
	フォームの新規作成(N) 作成済みフォームを開く(O) 閉じる(C) フォームの上書き保存(S) フォームの新規保存(A)	<u>} <u>*</u>?</u>
	印刷(P) 印刷 ^の た* <u>3-(</u>)	(7->
	プリンタの設定(R)	
	フォームの削除(K)	
	アプリケーションの終了(X)	

②「Datacard Printer」を選びます。・・・お使いの機種ごとに「ドライバー名」が異なります。 印刷の向きにもご注意ください。

プリンター名(N):	Datacard Printer	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(ティ(P)
状態: 準	備完了		
種類: Datacard Printer			
場所: U	SB005		
אַלאָב			
用紙		「印刷の向き	
サイズ(Z):	CR80 2.13 x 3.38 in		縦(()
給紙方法(S):	Automatically Select	· A ·	横(A)

③「印刷面」を指定します。通常は、「片面印刷」を選びます。

「両面印刷」をされる場合には、「折り返し方向」を指定します。

印刷面指定	J
「印刷面を指定して下さい	
☞ 片面印刷	i
○ 縦方向折り返し両面印刷	
C 横方向折り返し両面印刷	I
ОК + +уел	

7.続いて、レイアウトの中にある「磁気データ」の項目を2カ所編集します。 画面右上にある「磁気データ」を選択し、「プロパティ」を選びます。



①フォント書体を「Track NTT-Magnetic」とします。



②つぎに、ソースフィールドを指定します。

「パル」のマスター項目が表示されますので、「磁気データ」を書き込みした「欄」を 選択します。

🖞 らべる丸 Ver1.5 - 会員証MAG	(単票・表) (86.00 mm x 54.00 mm)
771ル(F) 印刷面(P) 編集(E) 設	計917°(S) 表示(V) オブジェクト(O) データベース(D) フォームデータ(F
	16 19
会員証MAG(単票・表)(86 MEMBER'S UARU Second State 1	ア [°] DN [°] ティ・・・ラヘ [*] ル(連結型) 書式 [¬] [°] −タ 表題・・・・・・ 磁気デ [−] ク 、 、 表題・・・・・・ 磁気デ [−] ク 、 、 な た位置(mm)・・・・・・ 「adda addb fax custbar httpadd mai ladd
	aisatsu
 ◇ お客様管理 	
お客様管理(M)	
お客様コート 012345	レコート [*] 単位のキャンセルはJESC』キーを押して下
お客様名 春野 陽子 様	青色 絞込み設定無し 複製 新規 見
<u>まかナ</u> タカタイチロウ	
基本情報管理情報	
<u>取引区分</u> <u>部便番号</u> <u>部道府県</u> 東京都 → 行利区 丁 (4円区	マスター項目のうち、未使用の欄を 「磁気データ欄」としてお使いください。
住所1 内幸町9-9-9	
住所2	アツ」「AA ーン ldX ->> husyah
電話番号	山口口 Dusyo D カタタマバーコード =>custhar
FAX番号	概要 => abstract
<u>会社名</u> 公曲·2	
部署名1	<u>T+AU</u>
部署名2 12-34	
カスタマパーコート YOKO HARUNO	
ΗΡΥΝΈνα	JIXUATA1284001E31
4-11.7k%.7	HP表示
	メール化作成
レコート数= 11 件	

以上で、磁気データの設定が完了です。